

MODELL DES MONATS

aus Filati Home Ausgabe 50



MODELL 53
Filtz tasche im Zopfknoppen-
muster
Gewaschen ca. 32 x 48 cm
Ungewaschen ca. 46 x 60 cm

Die Zahlen in Klammern geben die Maße vor dem Filzen, die außerhalb der Klammer die Maße danach an.

Material: Lana Grossa-Qualität „Feltro“ (100 % Schurwolle – schrumpft beim Waschen ca. 30 – 40 %, LL = ca. 50 m/50 g); ca. **1000 g** Dunkelgrau meliert (**Fb. 4**); Stricknadeln Nr. 12, 1 Wollhäkelnadel Nr. 8 und 10; Farb- und Schmutzfangtücher von Brauns-Heitmann.

Zopf-Noppenmuster: Nach der Strickschrift str. Sie zeigt die ganze Vorder- bzw. Rückseite. Die Zahlen re außen bezeichnen die

Hin-R. In den Rück-R die M str., wie sie erscheinen bzw. zeichengemäß lt. folg. Zeichenerklärung. In der Höhe die 1. – 60. R 1x str. Für den Henkel die 61. – 66. R 1x str., dann diese 6 R stets wdh.

Maschenprobe: 10 M und 13 R Zopf-Noppenmuster ungewaschen mit Nd. Nr. 12 und doppeltem Faden = 10 x 10 cm.

Vorderseite: 36 M mit Nd. Nr. 12 und doppeltem Faden anschlagen. Im Zopf-Noppenmuster str., dabei beids. für die Form ab 3. R je 13 M wie gezeichnet zun. = 62 M. Nach 46 cm = 60 R ab Anschlag am re Rand 9 M abk., die

folg. 8 M für den Henkel stilllegen und die restl. 45 M abk. Nun über die stillgelegten Henkel-M den Zopf fortsetzen, dabei die 61. – 66. R fortl. str. In ca. 70 cm Henkellänge die M an der Gegenseite im M-Stich annähen.


Rückseite: Wie die Vorderseite stricken.

Ausarbeiten: Seitennähte und Bodennaht schließen. Den oberen Taschenrand mit doppeltem Faden und Häkelnd. Nr. 10 mit 1 R Krebsm = fe M von li nach re überhäkeln. Die Seitenränder der Henkel mit Häkelnd. Nr. 8 und einfachem Faden noch mit je 1 R Krebsm überhäkeln. Fäden sorgfältig vernähen.

Tasche waschen und verfilzen: Bei 40° inklusive Schleudergang in der Waschmaschine waschen. Dazu am besten 2 Tü-

cher gegen Verfärbungen aus der Drogerie und ein paar Handtücher in ähnlichen Farben mit in die Maschine geben, die Maschine jedoch nicht ganz füllen. Dann mit flüssigem Colorwaschmittel ohne Energiespar-, Schon- oder Kurzwaschprogramm waschen. Die Tasche in nassem Zustand kräftig in Form ziehen, mit geknülltem Papier schön auf Form ausstopfen und trocknen lassen.

Hinweis: Sie können Ihre Tasche auch in Ihrer Lieblingsfarbe stricken! Die Farbauswahl bei diesem Garn lässt keine Wünsche offen.



Zeichenerklärung:

- ⊠ = Rand-M
- = 1 M re
- ◻ = 1 M li
- ▭ = 1 M kraus re: Hin- und Rück-R re str.
- ▩ = 2 M li zus.-str.
- ▧ = 1 M re verschränkt aus dem Querfaden zun., in Rück-R re str.
- ▨ = 1 M li verschränkt aus dem Querfaden zun.
- ⊞ = 1 Noppe: aus 1 M 4 M herausstr. = 1 M re, 1 M re verschränkt, 1 M re, 1 M re verschränkt, wenden, 4 M li str., wenden, 4 M re str., wenden, 4 M li str., wenden, dann nacheinander die 2. – 4. M über die 1. M ziehen



= 6 M nach li verkreuzen: 3 M auf 1 Hilfsnd. vor die Arbeit legen, die folg. 3 M re str., dann die 3 M der Hilfsnd. re str.



= 6 M nach re verkreuzen: 3 M auf 1 Hilfsnd. hinter die Arbeit legen, die folg. 3 M re str., dann die 3 M der Hilfsnd. re str.

Strickschrift

